

Ken i Lapland
9954

NORDEN RUNDT MED

Barbie og Ken

BARBIE OG KEN I LAPLAND

BUKSER

Materialer: Sort filt, 16 cm sort skråbånd, 1 trykknop.
Klip buksedelen 2 gange uden sømrum øverst og nederst og 0,5 cm ellers. Sy MF-sømmen og sy skråbånd på taljekanten, idet båndet foldes ind ved MB. Sy MB-søm op til markering og sy den indvendige bensøm. Sy en trykknop i MB.

TUNIKA

Materialer: Blåt filt, gult og rødt filt, røde og gule siksaklidser, smalt rødt bånd.
Klip forstykke, bagstykke, bærestykke og krave til fold. Klip 2 ærmer. Klip uden sømrum fornedet på ærmer og tunika og øverst på kraven, ellers med 0,5 cm. Klip desuden i gult filt en kravekant, 7 mm bred. Klip 7 mm brede strimler af gult og rødt filt.
Båndene laves af filtstrimler med siksaklidser syet midt på, det er lettest at lime strimlerne på, før de sys. Sy 5 bånd a 3,5 cm lodret øverst på bagstykket. Klip slids MF og kant slidsen med 2 bånd a 3,5 cm. Sy bærestykket til for- og bagstykke og sy bånd på bærestykket lige over sammensyningerne. Sy bånd på ærmegabene mellem markeringerne. Sy ærmerne i. Sy bånd på kravekanten og på nederste ærmekanter. Sy kraven på og sy ærme/sidesømme. Sy bånd på 7 mm fra nederste kant og sy 2 bindebånd i MF.

BÆLTE

Materialer: 20 cm bånd, 1,5 cm bredt, 13 små trykknapper. Fold 1 cm ind i båndets ender og sy fast. Sy 12 halve tryklåse på båndet som pynt og sy 1 i til lukning.

HAT

Materialer: Blåt filt, gult filt og rød siksaklidse.
Klip hattedelen 4 gange og klip til kant: 1,5 x 13 cm i blå filt og 0,7 x 13 cm i gult filt. Sy de 4 hattedele sammen med siksaklidse som tittekant. Sy gult filt og rød siksaklidse på hattekanten og sy den sammen til en ring. Sy kanten på hatten, ret mod ret.

STØVLER

Materialer: Blødt skind og 65 cm smalt, vævet bånd.
Klip 2 stk. skaft, sål og kile. Klip båndene over i 4 dele. Sy kilen til skaftet, ret mod ret, med bånd imellem ved markeringer, klip sømrummene ned. Sy sålen til støvlen, ret mod ret, og klip forsigtigt sømrummene ned. Vend retten ud.

