

Gimpeskole


1

Hold gimpenålen i venstre hånd (den åbne ende skal vende nedad, så løkkerne kan skubbes af nålen efterhånden). Dan en løkke og sæt den på gimpenålens venstre ben, træk løkken så lang, at den sidder midt imellem de to ben. Slå garnet forfra omkring højre ben. Hold garnet bag gimpenålen over venstre hånds pegefinger. Stik hæklenålen ind om den forreste tråd i løkken.




2

Slå garnet om og træk det igennem, slå om igen og træk igennem de 2 løkker på nålen = 1 fm.




3

Stik nålen ned om begge tråde, slå om og træk løkken op, slå om igen og træk garnet igennem begge løkker = 1 fm. (Husk at hækle løst).



4

☆Tag hæklenålen ud af løkken og drej gimpenålen en gang mod venstre, så garnet lægger sig om højre ben. Sæt løkken på hæklenålen igen. Hækl 1 fm om forreste tråd i løkken på venstre ben.





5

Hækl dernæst 1 fm om begge tråde. Gtg fra ☆ til der er angivet antal løkker på hvert ben.



6

Afslut banen ved at slå garnet om nålen og trække det igennem løkken på nålen. Bryd garnet.



18/17 16/15 14/13 12/11 10/9 8/7 6/5 4/3 2/1

- 3 = Stik igennem 3 løkker, hækl 1 fm, 5/2 lm
- - - = Stik igennem 15 løkker, hækl 1 fm, 5/2 lm
- = Stik igennem 1 løkke, hækl 1 fm, 5/2 lm

SAMMENHÆKLING

Diagrammets symboler viser sammenhækling af de gimpede baner. Beg i højre side af arb (1), og hækl løkkerne sm nedefra og op. Alle lige baner (2-4-6-8-10-12-14-16-18) hækles med 5 lm, 1 fm imellem sm-hæklingen af løkkerne. Ulige baner "siksakkes" sm med forrige bane; 2 lm, 1 fm, 2 lm, 1 fm, skiftevis mellem banerne.

